

iPhone標準メーカー設定方法

株式会社いーふらん
経営管理本部
IT・総務部


本資料のアジェンダ

- ・iPhone標準メーラー設定方法 3p-13
- ・備考 14p-15p

iPhone標準メーカー設定方法


iPhone標準メーカー設定方法(1/10)

- ・iPhoneのホーム画面にある「設定」のアイコンを選択




iPhone標準メール設定方法(2/10)

- ・設定メニューを下にスクロールし、「メール」を選択



iPhone標準メーラー設定方法(3/10)

- ・「メール」メニューにて「アカウント」を選択




iPhone標準メーラー設定方法(4/10)

- ・「アカウント」メニューにて「アカウントを追加」を選択



iPhone標準メーラー設定方法(5/10)

- ・「アカウントを追加」メニューにて「その他」を選択



iPhone標準メーラー設定方法(6/10)

- ・「アカウントを追加」メニューにて「メールアカウントを追加」を選択



iPhone標準メーラー設定方法(7/10)

- ・「新規アカウント」画面にて以下を入力し、右上の「次へ」を押下

名前	設定したいメールアドレス
メール	設定したいメールアドレス
パスワード	設定したいメールアドレスのパスワード
説明	設定したいメールアドレス

iPhoneの「新規アカウント」画面のスクリーンショット。画面には「キャンセル」「新規アカウント」「次へ」のボタンがあり、入力欄が4つあります。入力欄の値は以下の通りです。

項目	入力内容
名前	***** @otakaraya.jp
メール	***** @otakaraya.jp
パスワード	*****
説明	***** @otakaraya.jp

iPhone標準メーラー設定方法(8/10)

- ・「新規アカウント」画面にて「POP」を選択



iPhone標準メーラー設定方法(9/10)

- ・「新規アカウント」画面にて以下を入力し、右上の「次へ」を押下

受信・送信メールサーバ(共通)	
ホスト名	c30jbkj7.mwprem.net
ユーザ名	設定したいメールアドレス
パスワード	設定したいメールアドレスのパスワード

iPhoneの「新規アカウント」設定画面のスクリーンショット。画面には「キャンセル」「新規アカウント」「次へ」のボタンがあり、「次へ」ボタンは赤い枠で囲まれている。設定項目は以下の通り。

受信メールサーバ	
名前	*****@otakaraya.jp
メール	*****@otakaraya.jp
説明	*****@otakaraya.jp
受信メールサーバ	
ホスト名	c30jbkj7.mwprem.net
ユーザ名	*****@otakaraya.jp
パスワード	*****
送信メールサーバ	
ホスト名	c30jbkj7.mwprem.net
ユーザ名	*****@otakaraya.jp
パスワード	*****

iPhone標準メーラー設定方法(10/10)

- ・右の「アカウント」画面に遷移し、自分で設定したアカウントが表示されていることを確認

こちらでiPhone標準メーラーの設定は以上です。



備考

備考

メールアドレスに関するお問い合わせ、アカウント設定に関するお問い合わせ等は担当SVまでご連絡ください。